



Birgittas sommarsjal

STORLEK:

ca 45 cm hög och 196 cm bred

MATERIAL:

1 nystan Zauberball Cotton av färg 2341 (färg 1)

1 nystan Cotton Ball av färg 2345 (färg 2)

STICKOR:

nr 3

STICKFASTHET:

28 maskor och 40 varv slätstickning på stickor nr 3 = 10 x 10 cm

28 maskor och 48 varv mosstickning på stickor nr 3 = 10 x 10 cm

STICKSÄTT:

Slätstickning:

räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan

Mosstickning:

Varv 1: *1 rm, 1 am* upprepa mellan *och*

Varv 2 och alla jämna varv: räta på räta maskor och aviga maskor på aviga maskor.

Varv 3: *1 am, 1 rm* upprepa mellan *och*

Mönsterstickning:

18 varv mosstickning, 14 varv slätstickning, upprepa mellan *och*.

Ökningar:

alla ökningar görs på rätsidan. dvs på vartannat varv:

i höger sida, färg 1:

1 kantmaska, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag

mittmaska färg 1:

sticka fram till mittmaskan: 1 omslag, 1 rm (=mittmaskan)

mittmaska färg 2:

1 rm (=mittmaskan), 1 omslag

i vänster sida färg 2:

sticka till dess att det återstår 2 m: 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 kantmaska

FÖRKLARING:

Lägg upp, med stickad uppläggning, se bild nedan, 3 m med färg 1 (Zauberball Cotton). Släpp änden på garnet och byt till färg 2 (Cotton Ball) och fortsätt med den stickade upplägningen. Lägg upp 3 m med den nya färgen = 6 m.

Sticka med färg 2 på arbetets avigsida: 1 kantmaska, 2 am, byt till färg 1 (var noga med att sno garnändarna om varandra, på arbetets avigsida, så att inga hål bildas) 2 am, 1 kantmaska.

Därefter stickas från rätsidan, enligt följande:

med färg 1: 1 kantmaska, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 m slätstickning, färgbyte-till färg 2: 1 rm, 1 omslag, 1 m slätstickning, 1 omslag, 1 kantmaska = 10 m.

På följande varv från avigsidan stickas alla maskor aviga med färgbyte på mitten.

Sticka slätstickning i sammanlagt 8 varv och öka samtidigt 2 m i höger sida, 1 m på var sida om mittmaskorna, 2 m i vänster sida, se STICKSÄTT på vartannat varv = ökar 6 m på ökningsvarvet.

Därefter stickas mönsterstickning se STICKSÄTT, med samma ökningar som tidigare, i höger sida, på mitten och i vänster sida.

När stycket mäter ca 45 cm på höjden, efter ett parti mosstickning, avmaskas alla maskor från rätsidan.

Sticka maskorna som avmaskas, räta på aviga och aviga på räta maskor.

MONTERING:

Fäst alla trådar.

Gör 3 stycken tofsar, ca 6 cm långa, med blandade färger och sy fast en tofs i vart och ett av hörnen på sjalen.

Design av Annette Öberg Josefsson för Kulmen Garn & Design AB

Om du behöver hjälp med ditt mönster så kontakta din garnbutik.

Stickad uppläggning:





Birgittas sommarsjal, större variant

STORLEK:

ca 53 cm hög och 200 cm bred

MATERIAL:

1 nystan Zauberball Cotton av färg 2439 (färg 1)

1 nystan Cotton Ball av färg 2272 (färg 2)

STICKOR:

rundsticka nr 3

(stickas fram och tillbaka på stickan)

STICKFASTHET:

28 maskor och 44 varv slätstickning på stickor nr 3 = 10 x 10 cm

28 maskor och 45 varv mosstickning på stickor nr 3 = 10 x 10 cm

STICKSÄTT:

Slätstickning:

räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan

Mosstickning:

Varv 1: *1 rm, 1 am* upprepa mellan *och*.

Varv 2: *1 am, 1 rm*, upprepa mellan *och*.

Upprepa dessa 2 varv.

Mönsterstickning:

18 varv mosstickning, 12 varv slätstickning, upprepa mellan *och*.

Ökningar:

alla ökningar görs på rätsidan, dvs på vartannat varv:

i höger sida, färg 1:

1 kantmaska, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag

mittmaska färg 1:

sticka fram till mittmaskan: 1 omslag, 1 m slätstickning (=mittmaskan)

mittmaska färg 2:

1 rm (=mittmaskan), 1 omslag

i vänster sida färg 2:

sticka till dess att det återstår 2 m: 1 omslag, 1 m slätstickning, 1 omslag, 1 kantmaska.

Avmaskning med I-cord: lägg upp 4 m med en stickad uppläggning i början av varvet. *Sticka 3 rm, 2 rm tills i den bakre maskbågen. Flytta över alla 4 maskor på höger sticka till vänster sticka och dra garnet på baksidan fram till den första maskan på stickan* upprepa mellan *och* till dess att det återstår 4 m på vänster sticka. Ta av garnet och dra det igenom alla maskor.

FÖRKLARING:

Lägg upp, med stickad uppläggning, se bild nedan, 3 m med färg 1 (Zauberball Cotton). Släpp änden på garnet och byt till färg 2 (Cotton Ball) och fortsätt med den stickade uppläggnings. Lägg upp 3 m med den nya färgen = 6 m.

Sticka med färg 2 på arbetets avigsida: 1 kantmaska, 2 am, byt till färg 1 (var noga med att sno garnändarna om varandra, på arbetets avigsida, så att inga hål bildas) 2 am, 1 kantmaska.

Därefter stickas från rätsidan, enligt följande:

med färg 1: 1 kantmaska, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, 1 m slätstickning, färgbyte-till färg 2: 1 rm, 1 omslag, 1 m slätstickning, 1 omslag, 1 kantmaska = 10 m.

På följande varv från avigsidan stickas alla maskor aviga med färgbyte på mitten.

Sticka slätstickning i sammanlagt 6 varv och öka samtidigt 2 m i höger sida, 1 m på var sida om mittmaskorna, 2 m i vänster sida, se STICKSÄTT på vartannat varv = ökar 6 m på ökningsvarvet.

Därefter stickas mönsterstickning se STICKSÄTT, med samma ökningar som tidigare, i höger sida, på mitten och i vänster sida. På varv från avigsidan i mosstickningen stickas de 3 första och de 3 sista maskorna efter/före kantmaskan avigt (= ökningsmaskor)

När stycket mäter ca 49 cm på höjden, efter det 6:e partiet med mosstickning, stickas 12 varv slätstickning och därefter avmaskas alla maskor med en I-cord, från rätsidan, se STICKSÄTT.

MONTERING:

Fäst alla trådar.

Gör 3 stycken tofsar, ca 6 cm långa, med blandade färger och sy fast en tofs i vart och ett av hörnen på sjalen.

Tips!

Om nerkanten rullar sig inåt kan man virka en smygmaskkedja, från avigsidan, mitt i I-corden.

Design av Annette Öberg Josefsson för Kulmen Garn & Design AB
Om du behöver hjälp med ditt mönster så kontakta din garnbutik.

Stickad uppläggning:

